

Procedura integracji ASARI z portalami

Specyfikacja eksportu na portale

http://pliki.asari.pl/specyfikacje/asari.WEB/asari.WEB_Specyfikacja_eksportu_na_portale.pdf

http://pliki.asari.pl/specyfikacje/asari.WEB/asari.WEB_definitions.xml

Dostępne kodowanie pliku XML (UTF-8, WIN1250, ISO8859-2)

Informacja o usuwanych zdjęciach nie występuje w sekcji <DELETE>. Stan aktualnych zdjęć jak i ich kolejność jest dostępna w danych oferty.

W sekcji <DELETE> występować będą tylko numery ofert np:

```
<DELETE>
  <offers>
    <signature>110/9/OMS</signature>
    <signature>111/9/OMS</signature>
    <signature>112/9/OMS</signature>
    <signature>113/9/OMS</signature>
  </offers>
  <pictures />
</DELETE>
```

Przeprowadzenie wstępnych testów przez portal

1. Proszę założyć konto w asariWEB. (<https://login.asari.pro/rejestracja.php>)
2. Ustawić eksport własny na swój portal. (własne portale - <http://wiki.asari.pl/pages/viewpage.action?pageId=8159339>), format EbiuroV2
3. Wpisać po jednej ofercie w każdym dziale.
4. Ustawiać eksport całościowy,
5. Dokonywać zmiany na ofertach po każdym eksporcie.
6. Zgodność serwera FTP z RFC3659

Testy mają przewidywać następujące sytuacje:

1. Dodanie oferty (minimum po jednej ofercie na dział)
2. Usunięcie oferty (wycofanie z eksportu)
3. Zmiana danych w ofercie (cena, opis, lokalizacja, itp.)
4. Dodanie zdjęcia
5. Usunięcie zdjęcia
6. Aktualizacja zdjęcia (np: po dodaniu znaku wodnego lub stempla)
7. Przetastawienie kolejności zdjęć
8. Pełny eksport - czy stan ofert na państwa portalu jest taki jak w eksporcie.
9. Wycofanie oferty (wycofanie z eksportu) oraz pełny eksport.

Kolejność przesyłania w eksporcie:

- plik "definitions.xml"
- pliki ze zdjęciami
- plik lub pliki z ofertami "*_001.xml, *_002.xml, (...) *_nnn.xml"
- plik konfiguracyjny dla ofert "*_CFG.xml"

Eksport nie jest pakowany.

Po zakończeniu testów przez portal, prosimy o kontakt z DOK.

Zmiany w eksporcie (nowe pola i wartości w słownikach)