

# Konfiguracja eksportu na własne portale

Konfigurację własnych portali zaczyna się od stworzenia konfiguracji pod portal.

w "Eksport na portale" należy wybrać "Dodaj własny FTP" a następnie klikamy na "Dodaj własny portal"



W oknie edycji

The image shows a 'Portal' configuration window with the following fields:

- Nazwa: [input field]
- Adres serwera: [input field]
- Katalog XML: [input field]
- Podkatalog FOTO: [input field]
- Użytkownik: [input field]
- Hasło: [input field]
- Port: [input field]
- Strona kodowa: [dropdown menu]
- Liczba ofert: [input field]
- Maks. liczba zdjęć: [input field]
- Tryb Pasywny:
- Skrypt parsera pliku Xml: [input field]
- Pozwól wysyłać oferty SWO:
- Pozwól dodawać dane kontaktowe do opisu:

A 'Zapisz' button is located at the bottom center.

są dostępne następujące pola

- Nazwa - nazwa portalu/serwera
- Adres serwera - adres serwera FTP(podajemy bez ftp://)
- Katalog XML - katalog w którym mają być umieszczane pliki XML (zaczynając od głównego katalogu konta FTP)
- Podkatalog FOTO - katalog w którym mają być umieszczane pliki JPG (zaczynając od głównego katalogu konta FTP)
- Użytkownik - Login do konta FTP
- Hasło - Hasło do konta FTP
- Port - Port FTP należy wpisać 21, jeśli konfiguracja serwera FTP nie wskazuje innego portu
- Strona kodowa - Sposób kodowania znaków w plikach XML. Dostępne kodowania:
  - UTF-8
  - WINDOWS-1250
  - ISO-8859-2
- Liczba ofert - maksymalna liczba ofert na jeden plik XML, po przekroczeniu ustanowionej ilości tworzony jest kolejny plik XML
- Maks. liczba zdjęć - maksymalna ilość zdjęć w eksporcie dla oferty

- Tryb Pasywny - Ustawienie trybu pasywnego dla połączenia FTP
- Skrypt parsera pliku Xml - wywołanie importera na docelowym serwerze(uzupełniamy wpisując cały adres "http://mojadomena.pl/skrypt.php" jeśli serwer przewiduje taką funkcję)
- Pozwól wysyłać oferty SWO - opcja pozwalająca na eksport ofert obcych z wymiany (tylko dla platformy)
- Pozwól dodawać dane kontaktowe do opisu - funkcja dodaje dane agenta przypisanego do oferty na koniec opisu w eksportowanej ofercie

Przykładowa konfiguracja portalu:

**Edytuj** □ ×

Nazwa:

Adres serwera:

Katalog XML:  Podkatalog FOTO:

Użytkownik:  Hasło:

Port:  Strona kodowa:  ▾

Liczba ofert:  Maks. liczba zdjęć:

Tryb Pasywny:

Skrypt parsera pliku Xml:

Pozwól wysyłać oferty SWO:

Pozwól dodawać dane kontaktowe do opisu:

Po zapisaniu informacja o konfiguracji własnego portalu jest dostępna na liście


🌐 Dodaj własny portal			
Nazwa	Adres serwera	Port	Akcje
asari.pl	pliki.asari.pl	22	✎ ✖

Przy portalu w akcjach są dostępne dwie akcje

- Edycja
  - Usunięcie
- wyłącznie dla niedodanego eksportu(zakładka Dodaj eksport)

Kolejnym krokiem jest dodanie skonfigurowanego portalu do eksportu.


W tym celu przechodzimy do zakładki Zarządzanie eksportami



a następnie rozwijamy listę w menu Własny portal i wybieramy stworzone uprzednio konto.





Po wybraniu własnego portalu pojawi się nowe okno, w którym zatwierdzamy wprowadzone dane



Przy zapisie testowane jest połączenie do serwera FTP. Dla poprawnych danych zapis kończy się powodzeniem, w innym przypadku należy zweryfikować ustawienia dla konta FTP

Zapisane ustawienie własnego portalu zostaje wyświetlone na liście eksportów

Nazwa portalu	Status	Następny eksport	Biuro	Akcje
asari.pl	Oczekuje na wysyłkę	Całościowy	Wszystkie biura	 

**UWAGA !!!**  
Zmiana loginu lub hasła w konfiguracji własnego portalu dla już ustawionego eksportu nie naniesie zmian w samym eksporcie.  
Zmianę należy wykonywać wyłącznie w samym eksporcie w zakładce "asariEXPORT"